

# LiBraS

## E-Book Transfer Tool



1

Card Reader mit dem PC  
verbinden

---

2

MicroSD-Karte in den Card Reader  
einstecken

---

3

Installation durchführen,  
libreka!-Zugangsdaten eintragen

**1**

**Verbinden Sie den  
SD Card Reader über USB  
mit Ihrem PC.**



# 2

**Stecken Sie die MicroSD-Karte  
(Installationsdatei enthalten)  
in den Card Reader ein**



**3** Sollte die Installation nicht automatisch starten, so wählen Sie bitte ihren neu eingerichteten Card Reader im Arbeitsplatz oder unter Vista: "Computer", aus.

**Wenn Sie den Card Reader zum ersten mal anschließen, wird automatisch für jeden Kartenslot ein eigenes Laufwerk (z.B. E:\) eingerichtet.**

**Wählen Sie nun die MicroSD-Karte aus und starten Sie die "autorun.exe"**



autorun.exe



# 4

**Starten Sie das libreka!-Tool, folgen Sie den Anweisungen bis zur Eingabe der Zugangsdaten.**



The image shows a computer monitor displaying a software window titled 'Vorgabewerte\_libreka : Formular'. The window contains a form titled 'Konfiguration libreka! Zugang'. The form has several input fields and buttons. The 'Name der Buchhandlung ...' field is filled with '4BIT GmbH - software engineering'. The 'Email der Buchhandlung.....' field is filled with 'info@4bit.de'. The 'Vendor (Benutzer)..', 'Key (Passwort) .....', and 'Lokaler Pfad' fields are empty. The 'Laufwerk SD Karte' field is filled with 'C:\Temp'. Below the form are four buttons: 'Adressen sichern', 'Adressen zurück spielen', 'OK', and 'Abbrechen'.

Konfiguration libreka! Zugang	
Name der Buchhandlung ...	4BIT GmbH - software engineering
Verkehrsnummer	
Email der Buchhandlung.....	info@4bit.de
Vendor (Benutzer) ..	Daten hierfür bekommen Sie von libreka!
Key (Passwort) .....	Daten hierfür bekommen Sie von libreka!
Lokaler Pfad	C:\Temp
Laufwerk SD Karte	Laufwerksbuchstabe SD-Schreiber z.B. E:\

Buttons: Adressen sichern, Adressen zurück spielen, OK, Abbrechen

**Tragen Sie nun ihre libreka! Zugangsdaten ein**

# Fehlerbehandlung

Falls es Probleme beim anbinden des Card Readers geben sollte gehen Sie wie folgt vor:

- Rechtsklick auf Arbeitsplatz
- den Punkt "Verwalten" anklicken
- öffnen Sie auf der linken Seite den Reiter: "Datenspeicher"
- wählen Sie den Menüpunkt: "Datenträgerverwaltung"
- klicken Sie im unteren rechten Teil des Fensters auf das Wechselmedium (WICHTIG: nicht auf eine lokale Festplatte (z.B. C)) mit einem Rechtsklick und dann auf "Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern"
- Klicken Sie im darauffolgenden Dialog auf "Ändern" und wählen Sie einen freien Laufwerksbuchstaben aus und bestätigen Sie mit "Ok"

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie unseren Support unter der Telefonnummer: 0931/2077070 erreichen

# Lieferumfang

- 1 USB Card Reader**
- 1 MicroSD Karte (Mit dem libreka! E-Book-Tool)**
- 1 Handbuch auf CD**
- 1 Installationsanleitung**

# Impressum

**4BIT GmbH  
Fritz-Haber-Str. 13  
97080 Würzburg**

**Telefon: 09 31/9 70 96-90**

**Fax: 0931/2 07 70 71**